

De betere tips voor het leven in het algemeen krijg je van je vrienden. Tips voor je pc? Die verzamelen wij voor jou, op basis van onze eigen ervaringen en die van onze lezers. Zodat je uiteindelijk ook vriendschap met je pc kan sluiten.

WINDOWS




Supersnel zoeken op heel je pc

Ga op een lege plaats staan in je werkbalk, de blauwe balk onderaan je scherm. Klik op de rechtermuistoets en kies in het menu voor **WERKBALKEN** en daarna in het submenu voor **NIEUWE WERKBALK**. Klik in het kadertje het **BUREAUBLAD** aan, en druk op **OK**. Nu zie je onderaan in de werkbalk **BUREAUBLAD** staan, met een dubbel pijltje naast. Klik op het pijltje, en je bent vertrokken om je hele harde schijf te doorzoeken. Zodra je gevonden hebt wat je zoekt, klik je het aan, en met een rechtermuisklik kan je het zelfs bewerken. Ik gebruik Windows XP professional, en daar werkt het schitterend. Maar het werkt ook in Windows 98 en in Millennium.

— Nancy Derijcke —

In een mum van tijd ben je bij het bestand dat je nodig hebt.




HARDWARE

Onrustig monitorbeeld

Lijkt het beeld op je monitor te trillen en vermoeit het je ogen? Dan staat mogelijk de verversingssnelheid van het scherm te laag ingesteld. Deze verversingssnelheid (of refresh rate) wordt uitgedrukt in hertz (Hz) en bepaalt hoeveel keer per seconde het beeld op het scherm vernieuwd wordt. Hoe meer dat gebeurt, hoe stabiel en rustiger het beeld. Een minimum verversingssnelheid van 75 Hz wordt aangeraden, maar je hanteert best 85 Hz of zelfs nog hoger. Je stelt de verversingssnelheid in Windows XP als volgt in: klik rechts op het bureaublad en kies voor **EIGENSCHAPPEN**. Ga naar het tabblad **INSTELLINGEN** en klik onderaan op de knop **GEAVANCEERD**. Klik onder het tabblad **ADAP**

TER op de knop **ALLE MODI WEEERGEVEN**. Er verschijnt nu een lijstje met alle mogelijke resoluties, kleurdieptes en verversingssnelheden. Kies er ééntje uit en klik op **TOEPASSEN**. Het kan zijn dat het scherm even zwart wordt. Blijft het zwart, dan ondersteunt je monitor de gekozen resolutie niet. Wacht twintig seconden, waarna Windows automatisch terugschakelt naar de laatst bruikbare instelling. — BS



Een verversingssnelheid van 75 Hz is eigenlijk het minimum om comfortabel te kunnen werken.

HEB JIJ EEN GOEDE TIP?



Deze rubriek kan niet zonder jou! Heb jij een trucje ontdekt op je computer of denk je de ultieme sneltoetscombinatie gevonden te hebben? En wil je andere lezers graag helpen met jouw tip? Waar wacht je dan nog op? Stuur jouw hint of tip als de bliksem naar **Clickx, Hints & Tips, Minoc Business Press, Everdongenlaan 15, bus 1, 2300 Turnhout**. Nog sneller is faxen naar **014/44.21.69** of mailen naar **clickx@minoc.com**. De beste tips worden gepubliceerd en maken kans om **de complete suite Nero 6** te winnen! Vergeet dus niet je naam en adres te vermelden: anonieme tips zijn waardeloos! Nancy Derijcke kan binnenkort volop genieten van digitale muziek met WinRip van Easy Computing.



EXCEL

Een verborgen cel maken

Sommige cellen in een ingewikkeld Excel-werkblad bevatten formules die nodig zijn voor tussenberekeningen. Die mogen eigenlijk niet zichtbaar zijn; niet op papier en (voor de gewone gebruiker) ook niet op het scherm. Een cel verbergen is in dit geval geen oplossing, want dan wordt de gehele cel verborgen en werkt de formule die erin staat ook niet meer. Je kan het anders doen: selecteer de cel die je wil verbergen en kies **OPMAAK, CELEIGENSCHAPPEN**. Klik in de categorielijst op de optie **AANGEPAST**. Noteer in het invoervak **TYPE** drie puntkomma's achter elkaar (;;), en sluit het venster met **OK**. In de geselecteerde cel kan je nu de gewenste tekst of formule invoeren. Deze inhoud is wel zichtbaar in de formulebalk, maar niet in de cel zelf.

— Karel Pel —

WINDOWS

Kies je weergave

De inhoud van de map Afbeeldingen kan in Windows op verschillende manieren worden weergegeven. Standaard geeft het besturingssysteem de miniatuurweergave. Dat is erg handig want zo zie je meteen hoe het beeld er uit ziet, zij het in postzegelformaat. Een variant op die miniatuurweergave is de Filmstrip-weergave. Die kan je kiezen als je het menu **BEELD** open klikt. Je krijgt één beeld groot te zien terwijl de anderen onderaan ook verkleind worden weergegeven. Beide methodes zijn echter minder handig als je een map aanklikt waar erg veel en erg grote beelden staan. Windows moet ze dan immers allemaal in de achtergrond openen en verkleind weergeven. Dat neemt al snel enkele seconden in beslag, of meer. Je schakelt in zo'n geval beter over naar de Lijst-weergave. Wil je ook meteen zien hoe groot de beelden zijn, dan kies je best voor de Details-weergave. - JV



Voor een sneller overzicht kies je beter de lijst-weergave.

OUTLOOK EXPRESS

Snel een uitgebreid adresboek

Wil je op korte tijd het adresboek van Outlook Express zo volledig mogelijk maken? Dat kan zonder veel moeite. Neem gewoon alle afzenders van mails op in je lijst. Klik op een bericht in de berichtenlijst en ga dan naar **EXTRA** en **AFZENDER TOEVOEGEN AAN ADRESBOEK**. Meteen verschijnt de afzender van het mailtje in je adresboek, zonder dat je nog iets extra hoeft te doen. - MK



Dankzij dit stukje van Outlook Express, heb je in geen tijd al je vrienden in je adresboek zitten.

WORD

Selecteren zonder zorgen

Als je in Word een vrij lang stuk tekst wil selecteren, dan wil dat niet altijd meteen lukken doordat je plotseling verder naar beneden schiet dan je had gewild. Dat probleem is meteen van de baan dankzij deze handige truc. Zet je cursor aan het begin van het stuk tekst dat je wil selecteren. Druk dan de shift-toets in en houd die ook ingedrukt. Dan zet je de cursor op het einde van de tekst die je wil selecteren en je laat de Shift-toets los. Meteen is alles keurig geselecteerd. - MK



Even de Shift-toets ingedrukt houden en tekst selecteren gaat een pak vlotter.

HARDWARE

Geen muis? Gebruik het toetsenbord!

Een grafisch besturingssysteem zoals Windows laat zich natuurlijk het gemakkelijkst bedienen met behulp van een muis. Maar wat als je muis plotseling de geest geeft en je geen vervangsexemplaar in huis hebt? Gelukkig kan je Windows ook gebruiken met behulp van het toetsenbord. De vier pijltoetsen dienen dan om te navigeren, en met de **RETURN**-toets (of **ENTER**-knop) bevestig je je keuzes. En met **ESCAPE** annuleer je je keuzes. Om het **START**-menu van **WINDOWS** op te roepen, druk je op de specifieke **WINDOWS**-knop, die zich bevindt tussen de linker **ALT**- en **CTRL**-toetsen. — BS